

# Come installare/aggiornare e configurare Windows Media Player


A titolo esemplificativo, vengono di seguito illustrate le operazioni da eseguire per installare/aggiornare e configurare Windows Media Player.

Windows Media Connect è il Media Server fornito da Microsoft che è stato integrato in Windows Media Player dalla versione 10.

**Installazione** - Se non hai ancora Windows Media Player puoi scaricare gratuitamente l'ultima versione disponibile direttamente dal sito di Microsoft a questo indirizzo:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it/player/download/download.aspx> (in italiano)

Terminato il download avvia l'installazione e segui le semplici istruzioni fornite. Una volta conclusa con successo l'installazione avvia il programma cliccando sull'icona di Windows Media Player.




**Aggiornamento** - Se hai già Windows Media Player installato sul tuo pc avvialo e procedi con la ricerca degli aggiornamenti selezionando l'apposita voce dal menu "help". Questa operazione è necessaria se hai una versione precedente alla 10, ma è comunque consigliata.


## Configurazione delle impostazioni

Le seguenti istruzioni fanno riferimento alla versione 11.0


1. Seleziona dal menu di Windows Media Player la voce "Catalogo multimediale", si aprirà una lista dalla quale devi selezionare "Condivisione file multimediali". Apparirà quindi una finestra all'interno della quale devi selezionare la voce "Condividi file multimediali del computer in uso" e cliccare OK.




- Successivamente si aprirà una seconda finestra, seleziona la voce "Impostazioni".




- Inserisci all'interno del campo "Condividi file multimediali come" il nome che vuoi assegnare al tuo Media Server. Questa operazione è necessaria quando sul tuo PC sono presenti più Media Server, nella prima schermata del MyMediaCenter comparirà il nome da te assegnato.
- Sempre da questa schermata potrai decidere se limitare la condivisione dei file solo ad alcune categorie. Selezionando tutte e 3 le opzioni nella prima colonna e la prima opzione nella seconda e nella terza colonna renderai accessibili da TV tutti i file multimediali del tuo pc.



- Nella stessa finestra seleziona "Autorizza automaticamente nuovi dispositivi e computer" (voce in basso) per utilizzare il servizio mediante altri dispositivi multimediali collegati nella tua rete domestica attraverso lo stesso HAG (un altro PC collegato alla rete, ....). Conferma quindi le impostazioni cliccando OK;



6. Dopo aver confermato l'operazione apparirà un messaggio di attenzione al quale devi dare conferma. Tale avvertimento non riguarda i clienti FASTWEB in quanto la rete domestica è chiusa verso l'esterno;



7. A questo punto hai eseguito tutte le configurazioni necessarie. I file multimediali presenti in Windows Media Player saranno adesso visibili su tv grazie a MyMediaCenter. Ricorda che durante l'utilizzo del servizio è necessario che il PC e la VideoStation siano accesi e collegati in rete tramite l'HAG fornito da FASTWEB.

**Attenzione** - La procedura descritta riguarda il solo Windows Media Player in quanto tra i Media Server più diffusi tra gli utenti di PC. Il servizio però, essendo basato sullo standard internazionale UPnP, funziona indipendentemente dal Media Server installato.